



Виртуальная АТС для малого и среднего бизнеса

Инструкция по настройке

IP софтона MicroSIP для OS Windows
для работы с услугой «МТТ Бизнес»

МТТ Бизнес - комплексное решение для телефонизации офиса. Его удобный интуитивно понятный веб-интерфейс позволяет пользователю самостоятельно оперативно подключить необходимые услуги, а также производить различные настройки.



Оглавление

1. Установка приложения MicroSIP.....	3
2. Настройки учетной записи МТТ Бизнес.....	4
3. Настройка приложения MicroSIP	5

1. Установка приложения MicroSIP

MicroSIP – мультиплатформенный программный SIP клиент. Работает на платформах ОС: Windows, Linux, MacOS.

Официальный сайт: <https://www.microsip.org/>


Перейдите по ссылке <https://www.microsip.org/downloads> выберите необходимую версию соффона, скачайте и установите его.

2. Настройка учетной записи МТТ Бизнес

В личном кабинете [МТТ Бизнес](#) переходим в раздел «Настройки» -> «Рабочие места».

Открываем существующее рабочее место или создаём новое.

Нам потребуются данные из раздела «SIP-телефон»:



SIP-телефон SIM-карта Софтфон Skype

SIP телефон - это аппаратный (стационарный) или программный (специализированное программное обеспечение) телефоны, позволяющие осуществить телефонные вызовы с использованием технологии VoIP (голос, передаваемый по интернет-протоколу SIP). Также данный тип используется для настройки SIP оборудования.

Настройки для оборудования: SIP ID IP-адрес

SIP-Сервер: **login.mtt.ru***

Логин * Пароль на оборудовании *

883140776031102 **Wb6GHYMe+** [Сгенерировать пароль](#)

* При настройке оборудования обязательно указывайте DNS-имя Показывать пароль


Сохранить


SIP-Сервер: **login.mtt.ru**
 SIP-ID: **883140776XXXXXX**
 Пароль: **XXXXXXXXXX**

Внимание! В качестве примера на всех скриншотах указан демонстрационный SIP ID вида 883140776XXXXXX. Вместо него везде необходимо указать ваш SIP ID из Вашего личного кабинета.

Убедитесь, что в поле «Определяемый номер*» установлен тот номер, который Вы хотите видеть в качестве определяемого при исходящих вызовах с данного рабочего места.

Для того, чтобы принимать входящие вызовы необходимо перейти в раздел «Настройки» -> «Входящая связь» и установить переадресацию с данного номера на рабочее место:




+7 (812) 426-95-53  **Администратор (100) - 90 сек.**


Более подробно о возможностях обработки входящих вызовов вы можете узнать в [руководстве пользователя Виртуальной АТС МТТ Бизнес](#).

3. Настройка приложения MicroSIP


Запустите приложение.



Создайте новый SIP-аккаунт: раскройте выпадающее меню и выберите кнопку «Добавить аккаунт».



Открывается дополнительное окно ввода параметров добавляемого аккаунта.



Введите требуемые параметры в появившемся окне:

Параметры, которые необходимо ввести для подключения к МТТ Бизнес:

*Домен, SIP сервер — **login.mtt.ru**;*


*Пользователь, Логин — **SIP ID**, полученный в настройках Рабочего места;
Пароль — **пароль для SIP ID**. Не путайте с паролем от личного кабинета пользователя;*

*Название аккаунта — любой текст, это название учетной записи для вашего удобства, например «**mtt**».*

Заполните необходимые данные, нажмите «Далее», затем «Закреть»

Транспорт UDP.

Нажмите «Сохранить». Статус учетной записи изменился на «Онлайн».



На этом всё, можно звонить.